

Mise en place de Téléphone IP

Sébastien DOS SANTOS

Prérequis :

- Avoir un accès à Omnivista

Être sûr de la configuration du port

Avant de commencer à configurer un téléphone il faut d'abord s'assurer deux de choses :

- Est-ce que le port est bien dans le vlan 1201 ? (Vlan téléphonie)
- Est-ce que le port délivre bien du POE ? (Power-over-ethernet)

Pour s'assurer de cela il suffit de se connecter au switch en SSH et de taper les commandes suivantes :


Show vlan 1201 -> Si le port est bien configuré alors il devrait apparaître

Show power-over-ethernet {NOM DU PORT} -> S'il est bien activé alors cette ligne devrait apparaître : « Power Enable : Yes »

Si c'est deux conditions sont remplies on peut commencer.


Vérification du numéro sur Omnivista

Il peut arriver que parfois le numéro ait déjà été utilisé lors des salons précédant, alors pour s'assurer que cela ne soit pas le cas il faut suivre les étapes suivantes :




Il faut déjà il faut se rendre sur le nœud Viparis et appuyer sur le bouton « configurer »

Une fois sur le nœud il faut rechercher le numéro en précisant que l'on recherche les « usagers » et que le numéro finit par 292003 (29 ici permet juste d'écrire le numéro plus vite car il définit une partie du numéro qui ne bouge pas)



Une fois sur le numéro on appuie sur le bouton « Localiser » pour pouvoir explorer les dossiers et fichiers concernant le numéro rechercher.



Si et uniquement si le fichier « {NUMÉRO DE TÉLÉPHONE} ALE-20 Défaut ipv4 {ADRESSE IP V4} » il faut rentrer dedans et effacée la ligne « Adresse Ethernet du terminale »



Adresse Ethernet du terminal


48:7a:55:26:43:ca

Numéro de domaine ID

00

Mise en place de renvoie téléphonique

Pour mettre en place des renvois sur d'autres numéro de téléphone on se rend sur le fichier « Etat dynamique de l'usagers »



Nous atterrissons sur cette page, les paramètres qui vont nous intéresser sont les suivants :

Etat dynamique de l'usager	
Instance (réservée soft)	1
Renvoi	Pas de renvoi
No annuaire de renvoi	292003
Renvoi sur ligne secondaire	Pas de renvoi
No Renvoi sur ligne secondaire	292003

Dans les paramètres de renvoie il y a plusieurs options :

- Renvoi immédiat : Lorsque l'on appelle ce numéro, l'appel est renvoyé directement sur le numéro défini dans la ligne « No annuaire de renvoie »
- Renvoi sur occupation : Lorsque l'on appelle ce numéro, s'il est occupé l'appel est renvoyer vers le numéro défini dans la ligne « No annuaire de renvoie »
- Renvoi sur non-réponse : Lorsque l'on appelle ce numéro, si la personne derrière le post ne répond pas, alors l'appel est renvoyé vers le numéro défini dans la ligne « No annuaire de renvoie »
- Renvoi sur occ. et non réponse : Lorsque l'on appelle ce numéro, s'il est occupé l'appel ou si la personne derrière le post ne répond pas alors l'appel est renvoyé vers le numéro défini dans la ligne « No annuaire de renvoie »

