

# Mise en place des box TVIP

Sébastien DOS SANTOS


## Prérequis :

- Avoir un lien dans le vlan 2000
- Avoir une box TV amino

## Ajout d'une box tv sur OEnet

Pour ajouter une box tv sur OEnet il faut se rendre sur l'onglet « Gestion des box TV » en cliquant sur l'engrenage et ensuite sur l'icône d'écran.

tistiques ⚡ Export ⚠ ⚙



Une fois sur l'onglet on arrive sur cette page et ensuite il faudra cliquer sur le « + »

Nom	Constructeur	Modèle	Ip	Adresse MAC	Chaîne par défaut	
Amino2	Amino	A130			0	+
Amino1	Amino	A130			0	+
Amino3	Amino	A130			0	+
Amino4	Amino	A130			0	+
Amino5	Amino	A130			0	+
Amino6	Amino	A140			0	+
Amino7	Amino	A140			0	+
Amino8	Amino	A140			0	+
Amino9	Amino	A140			0	+
Amino10	Amino	A140			0	+
Amino11	Amino	A140			0	+
Amino12	Amino	A140			0	+
Amino14	Amino	A140			0	+
Amino15	Amino	A140			0	+

Une fois après avoir cliquer sur le bouton « + » on arrive sur cette page

The screenshot shows a web interface with a breadcrumb trail: Accueil > Configuration > Gestion des box TV > Ajouter. The form contains the following fields:

- Nom \***: A text input field.
- Description**: A text input field.
- Constructeur \***: A dropdown menu with "Amino" selected.
- Modèle \***: A dropdown menu with "A130" selected.
- Adresse MAC \***: A text input field.
- Ip \***: A text input field.
- Chaîne par défaut \***: A dropdown menu with a small icon on the right.
- Groupes de box TV \***: A checkbox labeled "default" which is currently unchecked.
- Valider**: A green button at the bottom left.

- Nom : Mettre le nom de l' amino
- Constructeur : Laisser amino
- Modèle : Mettre le modèle trouvable sur l' amino
- Adresse MAC : Mettre l' adresse Mac
- IP : Lui donner une IP en [REDACTED]
- Chaîne par défaut : Laisser vide
- Groupes de box TV : Ne rien toucher

Une fois ceci fait, il suffit de brancher l' amino et le laisser démarrer, il devrait maintenant afficher un écran avec pleins de chaîne, il faut maintenant tester si les chaînes fonctionnent.